


Nastavení tisku PDF přes virtuální tiskárnu AMYUNI – (nastavení tisku/metoda 1)

- pro Win XP není zapotřebí spouštět aplikace jako správce
- pro Win Vista a Win 7, 8 postup dle návodu

AmyUni je virtuální tiskárna, která je součástí instalačního balíku BYZNYS.


Tisk na v.t. AmyUni se aktivuje v Nastavení tiskárny parametrem – metoda 1 (viz obr. níže, bod 3).




Instalaci v.t. AmyUni je nutné provést na každé stanici.

Instalační soubor AmyUni naleznete v instalačním adresáři systému BYZNYS na konkrétní stanici např.:
c:\BYZNYS\hlavni\tridy\INSTALL.EXE.


Instalaci AmyUni je **nutné** spustit jako správce. (V TotalCommanderu klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu a zvolte „spustit jako správce“.)



Instalaci je možné provést i pomocí příkazového řádku ve Windows. V takovém případě je **nutné** spustit příkazový řádek jako správce. (Pravým tlačítkem myši klikněte na nabídku Start/Příslušenství/Příkazový řádek)




Po instalaci tiskárny dojde k přidání tiskárny do Windows do nabídky: Start/Zařízení a tiskárny.




Po instalaci tiskárny vyzkoušejte tisk do PDF. Pokud tisk do PDF neproběhne. Postupujte dále dle návodu.

Po instalaci Amyuni je nutné u v. t. Amyuni document converter přes vlastnosti tiskárny vybrat port **NUL**. Pokud není port uveden, je nutné jej přidat.



Dále je potřeba povolit všem veškerá práva k tisku viz. obrázek níže.




Vyzkoušejte tisk do PDF v Byznysu. Pokud tisk do PDF neproběhne, bude pravděpodobně potřeba registrovat knihovnu CDINTF.DLL ručně.

Registrace knihovny CDINTF.DLL je možné provést dvěma způsoby.

1) Prostřednictvím programu TotalCommander.

Nejprve spusťte **TotalCommander jako správce**. (Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu TC a zvolte možnost Spustit jako správce). Vyhledejte instalační adresář Byznys a zvolte toto umístění /hlavni/tridy (např. C:/Byznys/hlavni/tridy. Do příkazového řádku TC запиšte příkaz `regsvr32 cdintf.dll` a stiskněte ENTER.



2) Prostřednictvím příkazového řádku ve Windows

Spusťte příkazový řádek ve Windows pod správcem Start/Příslušenství/Příkazový řádek. (Na nabídku příkazový řádek klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Spustit jako správce.) Spuštění pod správcem je nutnost. V příkazové řádce se dostaňte do adresáře Byznys do umístění hlavni/tridy (např. C:/Byznys/hlavni/tridy) a запиšte příkaz `regsvr32 cdintf.dll`.

