



SoftwareHosting.cz


Návod na připojení ke službě pomocí Remote Desktop Services



1. Spustit aplikaci "Připojení ke vzdálené ploše"

- První možností je spustit jej přes ikonu, kterou máte v úvodním e-mailu ke službě SoftwareHosting.cz
- Druhou možností je kliknout na tlačítko "**Start**" a začít psát "**MSTSC**" a přes ikonu v nabídce start aplikaci "Připojení ke vzdálené ploše" spustit nebo si aplikaci najít ve složce "Příslušenství Windows"

- V okně pro připojení vyplníte název serveru, který je uveden v úvodním e-mailu ke službě SoftwareHosting.cz. Adresa má tvar **nazev-serveru.shc.local**, přičemž shc.local je doporučeno vždy používat.



3. Následně kliknete na šipku vedle textu “Zobrazit možnosti” ve spodní části okna a přejdeme do poslední záložky “Upřesnit” a stiskneme tlačítko “Nastavení”. V dalším dialogovém okně vyplníme údaje a parametry stejně jako na obrázku níže. Důležité je vyplnit zejména adresu služby Brána VP: **gw.softwarehosting.cz** a potvrďte správné vyplnění tlačítkem **o.k.**

Nastavení připojení

☐ Automaticky rozpoznat nastavení serveru služby Brána VP

☒ Použít toto nastavení serveru služby Brána VP:

Název serveru:

Způsob přihlášení:

☒ Nepoužívat server služby Brána VP pro místní adresy

☐ Nepoužívat server služby Brána VP

Nastavení přihlášení

Uživatelské jméno:

Při připojení k tomuto serveru služby Brána vzdálené plochy budete požádáni o zadání přihlašovacích údajů.

☒ Použít moje přihlašovací údaje pro službu Brána vzdálené plochy i pro vzdálený počítač

Připojení ke vzdálené ploše

Obecné | Zobrazení | Místní prostředky | Výkon | **Upřesnit**

Ověření serveru

Ověření serveru ověřuje, zda jste připojeni k zamýšlenému vzdálenému počítači. Síla ověření vyžadovaná k připojení je určena zásadami zabezpečení vašeho systému.

Pokud se nezdaří ověření serveru:

z libovolného místa

Nakonfiguruje nastavení pro připojení prostřednictvím brány služby Vzdálená plocha při vzdálené práci.

Nastavení...

-
- ☒ Čipové karty
 - ☒ Porty
 - ☒ Jednotky
 - ☒ Zařízení pro digitalizaci videa
 - ☒ Další podporovaná zařízení Plug and Play

4. Pokud chcete mít možnost přistupovat na lokální disky Vašeho počítače nebo tisknout na lokální tiskárnu Vašeho počítače, přejděte na záložku “**Místní prostředky**” a v sekci “Místní zařízení a prostředky rozklikněte tlačítko “**Další...**”, zaškrtněte položky dle obrázku a klikněte na **o.k.**
5. Následně vyplníte na záložce “Obecné” Vaše uživatelské jméno z úvodního e-mailu ke službě SoftwareHosting.cz, které má vždy tvar **SHC\uzivatelske-jmeno**
6. Pokud chcete povolit ukládání přihlašovacích údajů, zaškrtnete příslušné tlačítko
7. Pro uložení tohoto nastavení nebo jinak řešeno pro vytvoření zástupce pro toho připojení zvolte tlačítko “Uložit jako” a ikonu si uložte např. na svou pracovní plochu

Technická podpora: **+420 222266222**
helpdesk@softwarehosting.cz

Připojení ke vzdálené ploše

Obecné | Zobrazení | Místní prostředky | Výkon | Upřesnit

Nastavení přihlášení

Zadejte název vzdáleného počítače.

Počítač:

Uživatelské jméno:

Při připojení se zobrazí žádost o zadání přihlašovacích údajů.

☒ Povolit ukládání přihlašovacích údajů

Nastavení připojení

Uložte nastavení aktuálního připojení do souboru RDP nebo otevřete uložené připojení.